

11th CHEMISTRY

ई-पाठशाला

रसायन विज्ञान

ऊष्मागतिकी

एकदम बेसिक से ...



07 OCT 2026 || 03:00 PM अध्याय-05 / भाग-06

आज क्या पढ़ेंगे ?

1 अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन, ΔH , अभिक्रिया एन्थैल्पी

mg

$$1^{st} \text{ Law} = \Delta U = q + w$$

$$w = -P \Delta V$$

$$w_{irr} = -\sum P \Delta V$$

$$w_{rev} = -2.303 n R T \log \frac{V_f}{V_i}$$

$$\Delta H = \Delta U + P \Delta V$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g R T$$

$$q = C \Delta T \quad | \quad q_m = n C_m \Delta T \quad | \quad q_s = m C \Delta T$$

$$C_p - C_v = R \quad] \quad n=1$$

$$q = T \Delta S \quad \rightarrow \text{Entropy}$$

$$\{ \Delta G = \Delta H - T \Delta S \}$$



$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad | \quad \Delta G = -ve \rightarrow \text{spontaneous}$$

$\Delta_r H^\ominus$	$\Delta_r S^\ominus$	$\Delta_r G^\ominus$	वर्णन
-ve	+ve	$\Delta H - T\Delta S$ -ve -ve = -ve	सभी ताप के लिये $\Delta G = -ve$ Spont.
+ve	-ve	$\Delta H - T\Delta S$ +ve - (-ve) $\Delta G = +ve$	All temp $\Delta G = +ve$ Non spont.
-ve	-ve	$\Delta H - T\Delta S$ -ve - (-ve) -ve +ve	$\Delta H < T\Delta S$ High T $\Delta G = +ve$ Nonspont.
-ve	-ve	$\Delta H > T\Delta S$ $\Delta G = -ve$	Low T Spont.
+ve	+ve	$\Delta H - T\Delta S$ +ve - (+ve) +ve -ve	$\Delta H < T\Delta S$ High T $\Delta G = -ve$ Spont.
+ve	+ve	$\Delta H > T\Delta S$ $\Delta G = +ve$	Low T Non Spont.

अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन, $\Delta_r H$ अभिक्रिया एन्थैल्पी

❖ रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियक उत्पाद में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रकार दर्शाते हैं-



अभिक्रिया के दौरान एन्थैल्पी-परिवर्तन अभिक्रिया-एन्थैल्पी कहलाता है।

❖ रासायनिक अभिक्रिया में एन्थैल्पी-परिवर्तन $\Delta_r H$ चिह्न से दर्शाया जाता है।

❖ $\Delta_r H = (\text{उत्पादों की एन्थैल्पियों का योग}) - (\text{अभिक्रियकों की एन्थैल्पियों का योग})$



$$\Delta_r H = (H_C + H_D) - (H_A + H_B)$$



$$\Delta_r H = [3 \times H_C + 4 \times H_D] - (H_A + 2H_B)$$

(क) अभिक्रिया की मानक एन्थल्पी


❖ किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एन्थैल्पी वह एन्थैल्पी परिवर्तन है, जब अभिक्रिया में भाग लेनेवाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हों।

Handwritten notes in yellow:
1 Bar (P)
25°C
→ 298 K (T)

❖ किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है, जो 298 K 1 bar दाब पर पाया जाता है।

(ख) प्रावस्था रूपांतरण में एन्थैल्पी-परिवर्तन

1) गलन एन्थैल्पी




प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होनेवाले एन्थैल्पी
परिवर्तन को पदार्थ की गलन एन्थैल्पी या मोलर गलन
एन्थैल्पी $\Delta_{\text{fus}} H^\ominus$ कहा जाता है।

वाष्पन एन्थैल्पी $\Delta H_{\text{vap}}^\ominus$ ΔH_{vap}



किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब
(1 बार) पर वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा
को उसकी वाष्पन एन्थैल्पी या मोलर वाष्पन एन्थैल्पी
 $\Delta_{\text{vap}}H^\ominus$ कहते हैं।


किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब
(1 बार) पर ऊर्ध्वपातन में होने वाली एन्थैल्पी परिवर्तन
को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एन्थैल्पी कहते हैं।




formation

(ग) मानक विरचन एन्थैल्पी $\Delta_f H^\ominus$

किसी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्वों, जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिये गए हों (ऐसे रूप को 'संदर्भ-अवस्था' भी कहते हैं), में से विरचित करने पर होनेवाले मानक एन्थैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलर विरचन एन्थैल्पी $\Delta_f H^\ominus$ कहा जाता है।



$$\Delta_f H^\ominus = -285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_f H^\ominus = -74.81 \text{ kJ mol}^{-1}$$

(घ) ऊष्मरासायनिक समीकरण

एक संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें उसके $\Delta_r H$ का मान भी दिया गया हो, 'ऊष्मरासायनिक समीकरण' कहलाता है- $3A + 2B \rightarrow 4D + 5C$

1. संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिक्रियों एवं उत्पादों के मोलों (अणुओं को नहीं) को निर्देशित करते हैं।

2. $\Delta_r H^\ominus$ का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। मानक एन्थैल्पी परिवर्तन $\Delta_r H^\ominus$ की इकाई kJ mol^{-1} होती है।

3. जब किसी रासायनिक समीकरण को उलटा लिखा जाता है, तब $\Delta_r H^\ominus$ के मान का चिह्न भी बदल जाता है।




$$\Delta H = -x \text{ kJ/mol}$$




$$\Delta H = +x \text{ kJ/mol}$$

#

उदाहरण के लिए :



$$\Delta_r H^\ominus = \underline{-91.8\text{kJ mol}^{-1}}$$




$$\Delta_r H^\ominus = +91.8\text{kJ mol}^{-1}$$

NH₃ formation के लिये

$$\Delta_f H^\ominus = ?$$


V.V.I.

(च) हेस का नियम




अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एन्थैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एन्थैल्पियों का योग होती है, जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है।

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$



$$\Delta_r H = \Delta_r H_1 + \Delta_r H_2 + \Delta_r H_3 \dots$$

इसे इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है-



$$I \quad \Delta U = q + W$$

$$W = -P\Delta V$$

$$W_{irr} = -\sum P\Delta V$$

$$V.V.I \quad [W_{rev} = -2.303nRT \log \frac{V_f}{V_i}]$$

$$V.V.I \quad [\Delta H = \Delta U + P\Delta V]$$

$$[\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT]$$

$$q = C\Delta T \mid q_m = nC_m\Delta T \mid q_s = mC_s\Delta T$$

$$[C_p - C_v = R] \rightarrow 1 \text{ mol}$$

$$[C_p - C_v = nR]$$

$$[q = T \Delta S]$$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta G < 0$$

↳ Spontaneous

$$\Delta G = 0$$

↳

Equilibrium

$$\Delta G > 0$$

↳

Non Spontaneous



$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 \dots$$